Mode FAST
Installation sur Windows de lecteur mono-fente

CNOP (Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens)

Référence Docapost BPO	:	DP_Mode_FAST_Installation_Lecteur_Mono-fente_V0
Date	:	6/05/2013
Version	:	1.0

Sommaire

LISTES DE DIFFUSION..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

1 INTRODUCTION 4

1.1 OBJET DU DOCUMENT 4
1.2 LIENS ET INFORMATIONS CLES 4

2 PREREQUIS.....5

2.1 SYSTEME D'EXPLOITATION ET NAVIGATEUR REQUIS 5
2.2 IDENTIFIANT DE POSTE ET MOT DE PASSE REQUIS.. 5
2.3 SPECIFICITES DE L'APPLICATION « MODE FAST »..... 6
2.3.1 Le lecteur bi-fente et les API de lecture de carte CPS 6
2.3.2 Les API de lecture de carte vitale..... 6
2.4 ACCES RESEAU 6
2.5 ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE 7

3 PROCEDURE D'INSTALLATION 8

3.1 INSTALLATION DES PILOTES DU LECTEUR 8
3.2 INSTALLATION DES API CRYPTOLIB 8
3.3 INSTALLATION DES API SESAM VITALE.....13
3.4 INITIALISATION DU POSTE DE TRAVAIL.....19

4 PROCEDURE DE DESINSTALLATION.....21

4.1 NETTOYAGE DU CACHE JAVA 21
4.2 DESINSTALLATION DES API SESAME VITALE 22
4.3 DESINSTALLATION DE LA CRYPTOLIB 22
4.4 DESINSTALLATION DES PILOTES DU LECTEUR 24

5 ANNEXES SPECIFIQUES SELON L'OS OU LE NAVIGATEUR ..25

5.1 DESACTIVATION DES UAC SOUS WINDOWS SEVEN.25
5.2 INSTALLATION DE L'EXTENSION CPS SOUS FIREFOX 27

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

6 ANNEXES TECHNIQUES 33
6.1 DESCRIPTION DU FICHIER GALSS.INI 33
6.2 TEST DE LA CONNEXION PC / LECTEUR SV 33

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

1 INTRODUCTION

1.1 OBJET DU DOCUMENT

Ce document constitue une aide à l'installation de l'application FAST sur un poste de travail en Windows doté de deux lecteurs mono-fente.
L'application « Mode FAST » est un site accessible par Internet. Il est donc nécessaire de posséder un navigateur et un accès internet sur le poste de l'utilisateur.
Pour accéder aux données d'un Dossier Pharmaceutique d'un patient, doit être en mesure de lire la carte CPS du professionnel de santé qui tente la connexion, ainsi que la carte vitale du patient auquel appartient le Dossier Pharmaceutique.
Cette procédure détaille l'installation particulière d'un poste de travail Windows doté de deux lecteurs mono-fente de type Gemalto Smart Card Reader.

1.2 LIENS ET INFORMATIONS CLES

Référence	URL ou informations clés
[MODELE_LECTEUR]	2 lecteurs de type Gemalto SmartCard Reader
[URL_MODE_FAST]	https://fast.dossier-pharmaceutique.fr/
[URL_INSTALLATION_JAVA]	http://www.java.com/
[URL_INSTALLATION_CRYPTOLIB]	http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/telechargements-libres/cryptolib-cps-windows
[URL_TEST_ASIP]	http://testssl.asipsante.fr/
[TEL_SUPPORT_CNOP]	0 800 71 80 70
[URL_TEST_JAVA]	http://javatester.org/version.html

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

2 PREREQUIS

2.1 SYSTEME D'EXPLOITATION ET NAVIGATEUR REQUIS

Les différents systèmes d'exploitation et navigateurs supportés sont résumés dans le tableau suivant :

			Firefox		Internet Explorer				Safari
			19	10	9	8	7	6	5.1.1
Windows	XP	32 bits	NS	Supporté	NS	Supporté	Supporté	Supporté	NS
	Seven	32 bits	Supporté	NS	Supporté	NS	NS	NS	NS
	Seven	64 bits	Supporté	NS	Supporté	NS	NS	NS	NS
	Citrix		Supporté	NS	NS	Supporté	NS	NS	NS

Dans le ou les navigateurs utilisés, les options suivantes doivent être activées :

- Javascript
- TLS 1.0

L'installation de deux lecteurs mono-fente a été testée sur Windows XP SP3 et Windows Seven 64 bits.

Le navigateur recommandé pour accéder à l'application FAST est Firefox.

L'Etablissement de Santé doit s'assurer que le poste de travail accédant à l'application porte l'une des configurations supportées.

2.2 IDENTIFIANT DE POSTE ET MOT DE PASSE REQUIS

L'établissement de santé doit disposé d'un identifiant de poste par poste de travail ainsi que du mot de passe associé fourni par le CNOP à l'issue de la démarche de demande d'accès à l'application.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

2.3 SPECIFICITES DE L'APPLICATION « MODE FAST »

2.3.1 Le lecteur bi-fente et les API de lecture de carte CPS

- Deux lecteurs mono-fente [ID_MODELE_LECTEUR] doivent être branchés et installés sur le poste de travail voulant accéder à l'application mode FAST. Ces lecteurs permettront de lire les deux types de cartes : la carte CPS du professionnel de santé et la carte vitale du patient.
  ⇨ **3.1** INSTALLATION DES PILOTES DU LECTEUR
- Les API GIP-CPS permettant la lecture de la carte CPS doivent être installées sur le poste de travail.
  ⇨ **3.2 INSTALLATION DES API CRYPTOLIB**

NB : Les API de lecture de carte Vitale seront installées à la première connexion sur l'application « Mode FAST ».

L'Etablissement de Santé doit fournir les lecteurs mono-fente compatibles aux OS et navigateur du poste de travail, ainsi que les pilotes permettant leur installation.

2.3.2 Les API de lecture de carte vitale

A la première connexion sur l'application, les API de lecture de carte vitale seront installées ou mises à jour sur le poste de travail.
Afin que l'installation soit réussie, l'application a besoin que :

- Java en version 1.6 ou supérieure soit installé sur le poste de travail.

Si ce n'est pas le cas, une version à jour de java peut être téléchargée sur le site internet suivant : [URL_INSTALLATION_JAVA]

Après l'installation de Java, il est souhaitable que vous vérifiiez que votre navigateur web charge correctement le module Java, pour cela, vous pouvez le tester sur le site internet suivant : [URL_TEST_JAVA]. Vous devez voir apparaitre la version Java utilisé :


The version and vendor from the JRE
Java Version: 1.7.0_17 from Oracle Corporation
If Java is working, you will see a pink rectangle above with one line of text that says something like:
Java Version 1.7.0_13 from Oracle Corporation or
Java Version 1.6.0_41 from Sun Microsystems Inc. or
Java Version 1.6.0_33 from Apple Inc.
Version number translation: 1.6.0_34 is, in English, Java 6 Update 34
The initial "1" is ignored as is the third digit. Ask Oracle why.

⇨ **3.3 INSTALLATION DES API SESAM VITALE**

2.4 ACCES RESEAU

Le poste de travail désirant utiliser le mode FAST doit pouvoir accéder à l'URL [URL_MODE_FAST] en utilisant le protocole HTTPS (port 443).

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

L'Etablissement de Santé devra s'assurer sur les équipements réseaux de son parc informatique permettent cet accès.

2.5 ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE

L'installation des API de lecture de carte vitale est réalisée sur un poste de travail sur lequel l'utilisateur est de type « Administrateur ».

L'Etablissement de Santé doit s'assurer que le poste de travail accédant à l'application possède les droits nécessaires à l'installation des API SESAME Vitale.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

3 PROCEDURE D'INSTALLATION

3.1 INSTALLATION DES PILOTES DU LECTEUR

1. Brancher le lecteur de carte (avec la carte CPS) sur un port USB (le deuxième lecteur ne doit pas encore être branché pour faciliter l'installation) ;
2. Suivre les instructions spécifiques d'installation du lecteur fournies avec le lecteur (CD d'installation et documentation) ;
3. A la fin de l'installation, le lecteur est détecté.
   - Sous Windows XP, la barre de tâche contient un icône représentant le lecteur de carte à puce (au passage de la souris une info-bulle indique « Gemplus USB Smart Card Reader 0 ») :

   - Sous Windows Seven, la barre de tâche contient un icône représentant un port usb en cliquant dessus apparait « USB SmartCard Reader » :



Si vous rencontrez des problèmes à l'installation du lecteur de cartes, et que celui-ci n'est pas détecté par votre poste de travail, veuillez contacter votre fournisseur.

3.2 INSTALLATION DES API CRYPTOLIB

1. Récupérez les documentations et application d'installation de la cryptolib CPS sur le site de l'ASIP Santé à l'adresse suivante :
   [URL_INSTALLATION_CRYPTOLIB]
   ou en tapant « installation cryptolib windows » dans votre navigateur internet :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.



2. Après avoir pris connaissance des termes du contrat de licence, valider et obtenez les documents et application d'installation :


Cochez* la case pour accepter les termes du contrat :
(*) Champ obligatoire pour l'acceptation :
En cochant la case, je reconnais avoir lu et pris connaissance du contenu du Contrat et déclare être parfaitement informé des conditions et de l'environnement technique spécifique dans lesquels doit être réalisée la procédure d'installation.
Le fait de cocher la case équivaut à la signature dudit contrat et donc à l'acceptation de l'ensemble de ses dispositions.
Seule l'acceptation – en cochant la case - permet de poursuivre la procédure d'installation du Logiciel. En cas de poursuite des actions d'installation dans un environnement pour lequel aucune vérification n'a été réalisée conformément au manuel d'installation, mon acceptation dégage de toute responsabilité l'ASIP Santé en cas de dysfonctionnement de mon poste de travail, quelles qu'en soient les causes et la nature.
DOCUMENTS ASSOCIÉS:
PDF MANUEL D'INSTALLATION SIMPLIFIÉ
PDF MANUEL TECHNIQUE D'INSTALLATION
EXE INSTALLEUR DE CRYPTOLIB CPS
PDF LICENCE D'UTILISATION

3. Suivez le Manuel d'Installation Technique en exécutant l'installation :
   - Choisissez bien un **lecteur mono-fente de type PC/SC** ;

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Configuration du lecteur de CPS
Soit il n'existe pas sur votre poste de fichier de configuration décrivant un type de lecteur;
Soit vous avez demandé à modifier le fichier existant...
Choisissez alors le type de lecteur installé qu'il faut configurer sur votre poste :
Mono-fente NF-CPS (Safe-Reader ou DE 135)
Bi-fente (cartes CPS et Vitale homologué Sesame-Vitale utilisé pour la gestion des FSE)
Mono-fente PC/SC
OK
Annuler

- Sélectionner bien le lecteur intitulé **« Gemplus USB Smart Card Reader 0 »**.

4. Si l'application d'installation vous indique que le composant est déjà installé et que vous souhaitez tout de même réinstaller les composants, désinstallez votre ancienne version en suivant les consignes du paragraphe 4.3 Désinstallation de la cryptolib ;
5. A la fin de l'installation, vous devez redémarrer votre poste de travail en laissant qu'un seul lecteur mono-fente avec la carte CPS insérée ;
6. L'application d'installation effectue un test de lecture de carte CPS, vous devez obtenir un rapport de bon fonctionnement comme celui-ci :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Installation des composants de la carte CPS
Installation des composants CPS v3.06
Copyright ASIP Santé 2010
http://www.asipsante.fr
Version du GALSS, gestionnaire d'accès aux lecteurs = 03.26
Version des APIs CPS = 05.05
Version de la bibliothèque PKCS#11 = 01.17
Version de la bibliothèque CSP = 01.24
Version de l'utilitaire CCM = 02.03
Contrôle des versions des logiciels CPS = rc=0 (0000H) [OK.]
Contrôle de conformité de la configuration = rc=0 (0000H) [OK.]
Etat de fonctionnement du lecteur de cartes CPS = rc=1 (0001H) [OK (modification de l'état de la carte).]
Etat de fonctionnement des bibliothèques PKCS#11 = OK.
Etat de fonctionnement des bibliothèques CSP = OK.
Imprimer...
Enregistrer...
Fermer

7. Un icône apparaît à droite de la barre de tâche :

- En effectuant un rafraichissement de l'état du lecteur de carte alors que la carte CPS est insérée (clic-droit sur l'icône puis « Rafraîchir l'état du lecteur ») :


A propos de CCM...
Basculer en surveillance automatique de l'état du lecteur
Rafraîchir l'état du lecteur...
Lister l'état des lecteurs...
Quitter

- Vous obtenez un icône vert :



8. Effectuez un deuxième test sur le site de l'ASIP [URL_TEST_ASIP] :
   - Introduisez votre carte CPS dans le lecteur connecté au poste de travail ;
   - Ouvrez votre navigateur et naviguez sur le site de test (si nécessaire) ;

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


TESTSSL - ASIP Sante
Accueil | esante.gouv.fr | integrateurs-cps.asipsante.fr
Tester l'authentification d'accès avec les cartes
CPS2ter, CPS2ter test,
CPS3 et CPS3 test
https://testssl.asipsante.fr
Installeur XPI 4.0.5 du peripherique PKCS11 ainsi que des certificats racine ASIP Sante CPS.
Compatible Firefox versions 3.6 et suivantes
Site Web "TEST SSL"
ASIP Santé

- Saisissez votre code PIN de carte CPS :



- Sélectionnez votre certificat :


Requête d'identification d'utilisateur
Ce site vous demande de vous identifier avec un certificat de sécurité :
testssl.asipsante.fr:443
Organisation : « GIP-CPS »
Émis sous : « GIP-CPS »
Choisir un certificat à présenter comme identification :
CPS-2200277304:FRANCOISE PHARMACIEN1270 (authentification) [2D:CE:23]
Détails du certificat sélectionné :
Émis pour :
CN=00B2112700+SN=PHARMACIEN1270+givenName=FRANCOISE,OU=Pharmacien,
O=TEST,C=FR
Numéro de série: 2D:CE:23
Valide de 01/02/2010 01:00:01 pour 01/03/2013 00:59:59
Usage de la clé de certificat: Signature
Émis par : CN=TEST CLASSE-1,OU=TEST PROFESSIONNEL,O=TEST,C=FR
Stocké dans : CPS-2200277304
Se souvenir de cette décision
OK
Annuler

- Vous arrivez sur une page de lecture des informations de votre carte :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.



Si vous rencontrez des problèmes à l'installation de la cryptolib CPS, veuillez contacter l'ASIP Santé.

3.3 INSTALLATION DES API SESAM VITALE

Pour l'installation de deux lecteurs mono-fente, l'installation s'effectue en deux reprises car des modifications manuelles du fichier de configuration des lecteurs sont nécessaires.

L'installation des API SESAM Vitale s'effectue à la première connexion sur votre poste de travail :

1. Brancher les deux lecteurs mono-fente avec les cartes CPS et Vitale, vous devez rafraichir le lecteur de carte CPS afin de vérifier que la carte est bien insérée dans le bon lecteur :

- En effectuant un rafraichissement de l'état du lecteur de carte alors que la carte CPS est insérée (clic-droit sur l'icône puis « Rafraîchir l'état du lecteur ») :


A propos de CCM...
Basculer en surveillance automatique de l'état du lecteur
Rafraîchir l'état du lecteur...
Lister l'état des lecteurs...
Quitter

- Vous obtenez un icône vert :



- Si ce n'est pas le cas, changez les cartes de lecteur et vérifiez à nouveau.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

2. A partir de votre navigateur (IE par exemple), accédez au site FAST : [URL_MODE_FAST]

DOSSIER PHARMACEUTIQUE
Bienvenue sur le site d'édition du dossier pharmaceutique.
Verification du poste de travail en cours ...

3. Le navigateur vous demande ensuite le certificat CPS utilisé en deux étapes, vérifiez qu'il est bien sélectionné et cliquez sur « OK » :



Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Authentification requise
Identification requise. Sélectionnez le certificat à utiliser pour l'authentification.
00B2112700 + SURNAME=PHARMACIEN1270 + GIVENNAME=FRANCOISE:TEST CLASSE-1 (du KeyStore du navigateur)
SANTEOS_OK:AC SANTEOS (TEST DP) (du KeyStore du navigateur)
Détails sur les certificats...
OK
Annuler

4. L'installation des API SESAM Vitale s'effectue.

5. Le message suivant apparaît :


Message de la page Web
Erreur: l'arrachage de la carte vitale a été détecté. Vérifiez la présence de la carte et rafraichissez l'état du lecteur.
OK
Annuler

6. **Fermez votre navigateur ;**
7. Modifier le fichier de configuration des lecteurs C:\Windows\galss.ini, en prenant en compte les ajouts et modifications en rouge :

```
;*****************************************************************
; Modification de … le JJ/MM/AAAA
;- Configuration des deux lecteurs mono-fente
;*****************************************************************
; Mis à jour pour le DP le 15 novembre 2012 14:09:36 :
;- Ajout de l'alias TRANSPA1 à la fente CPS ([CANAL1.PAD1.LAD1])
;- Utilisation du lecteur "Gemplus USB Smart Card Reader" pour la lecture de
carte Vitale (Ajout de la fente "Vitale" [CANAL1.PAD1.LAD2])
;*****************************************************************
;
; Fichier GALSS.INI minimal créé par la procédure d'installation
;                       du GIP-"CPS"
;
; Fichier pour lecteur mono-fente PCSC
;*****************************************************************
[CONFIG]
NbCanaux=2

[PROTOCOLE1]
ListeCanaux=1, 2
NomLib=pcscw32.dll

[CANAL1]
```

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

```
TCanal=3
Index=1
TConnexion=1
Protocole=1
; Lecteurs OmniKey et Oberthur OCR 150
;Caracteristiques=Omnikey CardMan 2020 0 0

; Lecteurs Gemplus GCR410 serie
;Caracteristiques=Gemplus GemPC410 Reader 0 0

; Lecteurs Schlumberger Reflex et ActivCard serie ACTR01
;Caracteristiques=Schlumberger Reflex 72 0 0

; Lecteur détecté sur ce poste
Caracteristiques=Gemplus USB Smart Card Reader 0

NbPAD=1

[CANAL1.PAD1]
PAD=0
NbLAD=1

[CANAL1.PAD1.LAD1]
LAD=1
NomLAD=CPS
NbAlias=1
NomAlias1=TRANSPA1
[CANAL2]
TCanal=3
Index=2
TConnexion=1
Protocole=1
; Lecteurs OmniKey et Oberthur OCR 150
;Caracteristiques=Omnikey CardMan 2020 0 0

; Lecteurs Gemplus GCR410 serie
;Caracteristiques=Gemplus GemPC410 Reader 0 0

; Lecteurs Schlumberger Reflex et ActivCard serie ACTR01
;Caracteristiques=Schlumberger Reflex 72 0 0

; Lecteur détecté sur ce poste
Caracteristiques=Gemplus USB Smart Card Reader 1

NbPAD=1

[CANAL2.PAD1]
PAD=0
NbLAD=1
```

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

```
[CANAL2.PAD1.LAD1]
NomLAD=Vitale
LAD=2
NbAlias=1
NomAlias1=TRANSPA2
```

8. **Redémarrez votre poste de travail ;**
9. Brancher les deux lecteurs mono-fente avec les cartes CPS et Vitale, vous devez rafraichir le lecteur de carte CPS afin de vérifier que la carte est bien insérée dans le bon lecteur :

- En effectuant un rafraichissement de l'état du lecteur de carte alors que la carte CPS est insérée (clic-droit sur l'icône puis « Rafraîchir l'état du lecteur ») :


A propos de CCM...
Basculer en surveillance automatique de l'état du lecteur
Rafraîchir l'état du lecteur...
Lister l'état des lecteurs...
Quitter

- Vous obtenez un icône vert :



- Si ce n'est pas le cas, changez les cartes de lecteur et vérifiez à nouveau.

10. A partir de votre navigateur (IE par exemple), accédez au site FAST : [URL_MODE_FAST]

DOSSIER PHARMACEUTIQUE
Bienvenue sur le site d'édition du dossier pharmaceutique.
Verification du poste de travail en cours ...

11. Le navigateur vous demande ensuite le certificat CPS utilisé en deux étapes, vérifiez qu'il est bien sélectionné et cliquez sur « OK » :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.




Authentification requise
Identification requise. Sélectionnez le certificat à utiliser pour l'authentification.
00B2112700 + SURNAME=PHARMACIEN1270 + GIVENNAME=FRANCOISE:TEST CLASSE-1 (du KeyStore du navigateur)
SANTEOS_OK:AC SANTEOS (TEST DP) (du KeyStore du navigateur)
Détails sur les certificats...
OK
Annuler

12. L'installation des API SESAM Vitale commence, validez chacune des étapes en cliquant sur « OK » :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


[DP] Sélectionnez une option
La configuration de votre poste semble erronée.
Nous souhaitons modifier la configuration d'accès à la carte vitale
pour permettre la lecture de la carte vitale.
Autorisez-vous cette opération ?
(une sauvegarde de la configuration courante sera effectuée)
Oui
Non
[DP] Message
Mise à jour de la configuration d'accès à la carte vitale avec succès.
OK

13. La dernière partie de l'installation des API SESAM Vitale est terminée, vous devez accéder à la page d'initialisation du poste de travail si ce poste n'est pas déjà initialisé.


[Déconnexion]
DOSSIER PHARMACEUTIQUE
Votre identifiant et mot de passe vous a été communiqué lors de l'enregistrement de votre poste de travail :
Identifiant
590000005
Mot de Passe
Initialiser le Poste
Si votre poste a déjà été initialisé rapprochez-vous de votre direction informatique ou du CNOP

Si vous rencontrez des problèmes à l'installation des API SESAM Vitale par l'application FAST, veuillez contacter le [TEL_SUPPORT_CNOP].

3.4 INITIALISATION DU POSTE DE TRAVAIL

1. Lors de l'accès à la page d'initialisation du poste de travail, munissez vous de l'identifiant du poste et du mot de passe associé fournis par le CNOP lors de la demande d'accès à l'application ;
2. Saisissez ces informations et cliquez sur « Initialiser le poste » ;

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

[Déconnexion]
DOSSIER PHARMACEUTIQUE
Votre identifiant et mot de passe vous a été communiqué lors de l'enregistrement de votre poste de travail :
Identifiant
590000005
Mot de Passe
Initialiser le Poste
Si votre poste a déjà été initialisé rapprochez-vous de votre direction informatique ou du CNOP

3. Le poste est enregistré. A la prochaine connexion, la page d'initialisation ne doit plus apparaître ;
4. L'application lit ensuite les informations de carte vitale et fait apparaître la liste des bénéficiaires.

Si vous rencontrez des problèmes à l'initialisation du poste de travail, veuillez contacter le [TEL_SUPPORT_CNOP].

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

4 PROCEDURE DE DESINSTALLATION

4.1 NETTOYAGE DU CACHE JAVA

1. Dans Panneau de Configuration, accédez au panneau de configuration de JAVA :


Panneau de configuration Java
Général
Java
Sécurité
Avancé
A propos de
Afficher les informations relatives à la version du panneau de configuration Java.
A propos de...
Paramètres réseau
Les paramètres réseau sont utilisés lors de l'établissement de la connexion. Par défaut, Java utilisera les paramètres réseau de votre navigateur web. Seuls des utilisateurs avancés doivent modifier ces paramètres.
Paramètres réseau...
Fichiers Internet temporaires
Les fichiers utilisés dans les applications Java sont stockés dans un dossier particulier afin de faciliter leur exécution ultérieure. Seuls les utilisateurs avancés doivent supprimer ces fichiers ou modifier ces paramètres.
Paramètres...
Afficher...
OK
Annuler
Appliquer

2. Cliquez sur « Afficher » :


Visionneur du cache Java
Afficher : Ressources
Taille du cache : 2543 KB
Nom
URL
Modifié(e)
Expiré(e)
Version
Taille
tablebin.hab https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 10 KB
commons-loggin... https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 56 KB
jna-3.3.0.jar https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 876 KB
web-ps-applet-s... https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 423 KB
commons-io-2.0... https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 191 KB
sedica.ini https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 0.6 KB
api_lec.ini https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 0.5 KB
tablebin.lec https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... 19 nov. 2012 17 nov. 2022 61 KB
Fermer

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

3. Cliquez sur « Ressources », puis sélectionnez dans la liste toutes les ressources de l'URL [URL_MODE_FAST] ;
4. Cliquez sur la croix pour les supprimer, les ressources seront rechargées à la prochaine connexion.


Visionneur du cache Java
Afficher : Ressources
Taille du cache : 2543 KB
Nom | URL | Modifié(e) | Expiré(e) | Version | Taille
tablebin.hab | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 10 KB
commons-loggin... | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 56 KB
jna-3.3.0.jar | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 876 KB
web-ps-applet-s... | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 423 KB
commons-io-2.0... | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 191 KB
sedica.ini | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 0.6 KB
api_lec.ini | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 0.5 KB
tablebin.lec | https://fast-validation.dossier-pharmaceuti... | 19 nov. 2012 | 17 nov. 2022 | 61 KB
Fermer

4.2 DESINSTALLATION DES API SESAME VITALE

Pour supprimer l'API Sesame Vitale, il faut supprimer la dll « api_lec.dll » situé sous « *C:\Windows* ».

4.3 DESINSTALLATION DE LA CRYPTOLIB

1. Désinstallation du programme Cryptolib dans « Ajout/Suppression de programme »
2. Suppression des clés associées aux mots clés dans la base de registre :
   - Cryptolib
   - ASIP
   - GALSS

Notamment :





Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.



Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Éditeur du Registre
Fichier Edition Affichage Favoris ?
Outil de controle du poste PS
Poste de travail\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Outil de controle du poste PS
Éditeur du Registre
Fichier Edition Affichage Favoris ?
GALSS
Poste de travail\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\GALSS

3. **Suppression des fichiers installés et indiqués dans la documentation d'installation de l'ASIP Santé.**

4.4 DESINSTALLATION DES PILOTES DU LECTEUR

1. Utilisation de la procédure de désinstallation du pilote fournie avec le lecteur.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

5 ANNEXES SPECIFIQUES SELON L'OS OU LE NAVIGATEUR

5.1 DESACTIVATION DES UAC SOUS WINDOWS SEVEN

*Cette procédure décrit un cas particulier d'erreur sous **Windows Seven**.*

Lors de l'installation du poste apparaît le popup suivant :


[DP] Erreur
La configuration de votre poste semble erronée.
Votre fichier "galss.ini" n'est pas configuré pour permettre la lecture de carte vitale
avec les fonctions dites "de haut niveau" et sa mise à jour est impossible.
Si vous utilisez Windows Vista ou Windows Seven, veuillez vérifier que
vous disposez des droits d'administrateur et que l'UAC (User Account Control) est dèsactivè.
(Diagnostique : impossible d'écrire la nouvelle configuration)
OK

Il faut alors désactiver le User Account Control le temps de l'installation.
Pour ce faire, il faut suivre la procédure suivante :

1. Dans le menu démarrer, tapez dans la recherche : « compte » et sélectionner « Comptes d'utilisateurs » :


Panneau de configuration (16)
Comptes d'utilisateurs
Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Modifier les variables d'environnement pour votre compte
Modifier le type de compte
Voir plus de résultats
compte
Arrêter

2. Ensuite, cliquez sur le lien : « Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur »

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Panneau de configuration ▸ Tous les Panneaux de configuration ▸ Comptes d'utilisateurs
Fichier Edition Affichage Outils ?
Page d'accueil du panneau de configuration
Gérer vos informations d'identification
Lier une identité en ligne
Gérer vos certificats de chiffrement de fichiers
Configurer les propriétés avancées de profils utilisateurs
Modifier vos variables d'environnement
Modifier votre compte d'utilisateur
Modifier votre image
Modifier les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Gérer les comptes d'utilisateurs
Pour changer votre mot de passe, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr, puis sélect

3. Désactivez l'UAC en baissant le curseur au minimum :


Paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Choisir quand être averti des modifications apportées à votre ordinateur
Le Contrôle de compte d'utilisateur contribue à empêcher les programmes potentiellement suspects de modifier votre ordinateur.
En savoir plus sur les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Toujours m'avertir
Par défaut. M'avertir uniquement quand des programmes tentent d'apporter des modifications à mon ordinateur.
Ne pas m'avertir lorsque je modifie des paramètres Windows.
Recommandé si vous utilisez des programmes familiers et visitez des sites Web que vous connaissez.
Ne jamais m'avertir
OK
Annuler

4. Appuyez sur « OK » et validez la modification.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Choisir quand être averti des modifications apportées à votre ordinateur
Le Contrôle de compte d'utilisateur contribue à empêcher les programmes potentiellement suspects de modifier votre ordinateur.
En savoir plus sur les paramètres de contrôle de compte d'utilisateur
Toujours m'avertir
Ne jamais m'avertir
Ne jamais m'avertir quand :
Des programmes tentent d'installer des logiciels ou d'apporter des modifications à mon ordinateur.
Je modifie des paramètres Windows.
Non recommandé. Choisissez cette option uniquement si vous devez utiliser des programmes qui ne sont pas certifiés pour Windows 7, car ils ne prennent pas en charge le contrôle de compte d'utilisateur.
OK
Annuler

5. Une fois le problème corrigé, il faudra recommencer la procédure pour remettre les UAC à leur niveau de contrôle initial.

5.2 INSTALLATION DE L'EXTENSION CPS SOUS FIREFOX

*Cette procédure décrit ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser les API du GIP-CPS sous **Firefox**.*

6. Sous Firefox, si le plugin du GIP-CPS n'est pas installé, la connexion n'est pas possible :



7. Téléchargez l'extension sur le site de l'ASIP Santé [URL_TEST_ASIP]

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


TESTSSL pour Librairies Cry...
TESTSSL - ASIP Sante
Tester l'authentification d'accès avec les cartes
CPS2ter, CPS2ter test,
CPS3 et CPS3 test
https://testssl.asipsante.fr
Installeur XPI 4.0.5 du peripherique PKCS11 ainsi que des certificats racine ASIP Sante CPS.
Compatible Firefox versions 3.6 et suivantes
Site Web "TEST SSL "
ASIP Santé
Voulez-vous ouvrir ou enregistrer CryptolibCPS-MSI-Firefox-install.4.0.5.xpi (42.3 Ko) à partir de testssl.asipsante.fr ?
Ouvrir
Enregistrer
Annuler

8. Ajoutez cette extension dans Firefox via les modules complémentaires :



9. Placez-vous dans le menu Extensions (Pièce de puzzle sur la gauche), pour vérifier si le plugin est installé :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.



10. Cliquez sur l'engrenage et choisir : « Installer un module depuis un fichier », puis sélectionnez le fichier téléchargé précédemment :


Rechercher dans tous les modules
Rechercher des mises à jour
Afficher les mises à jour récentes
Installer un module depuis un fichier...
Mettre à jour les modules automatiquement
Activer la mise à jour automatique pour tous les modules
Activer



11. Installez l'Extension :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.


Installation d'un logiciel
N'installez que des modules complémentaires dont les auteurs ont votre confiance.
Certains logiciels malveillants peuvent endommager votre ordinateur ou violer votre vie privée.
Vous avez demandé à installer l'élément suivant :
Extension CPS (Auteur non vérifié)
file:///D:/CryptolibCPS-MSI-Firefox-install.4.0.5.xpi
Installer maintenant
Annuler

12. Redémarrez le navigateur :



13. L'extension est installée :



14. La connexion est dorénavant possible :

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.



Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

6 ANNEXES TECHNIQUES

6.1 DESCRIPTION DU FICHIER GALSS.INI

Cette procédure décrit les principaux éléments du fichier GALSS.INI disponible sous C:\Windows

[CONFIG]
NbCanaux=1 (**1** *si lecteur seul,* **2** *si 2 lecteurs branchés sur 2 ports série différents...*)
Signifie qu'un seul canal est utilisé pour la communication, indépendamment du nombre de lecteurs SV. Par conséquent si l'on met deux lecteurs sur deux ports série différents, NbCanaux=2

[PROTOCOLE0]
Config=1000,20,10000 (*spécifique du lecteur...*)
AdrStationMaitre=15
NomLib=PSSINW32.DLL

[CANAL1]
TCanal=1
Index=1 (*n° de port série,* **1 par défaut**) - *Ce lecteur est branché sur le port série n° 1*
TConnexion=1
Protocole=0
Caracteristiques=9600 (**vitesse de communication par défaut** *sinon 9200*)
NbPAD=1 (**1** si lecteur seul, ***2*** *si 2 lecteurs branchés en cascade sur le même port série*)

[CANAL1.PAD1]
PAD=2 (**2 par défaut** *mais peut prendre une valeur de 0 à 15***)**
NbLAD=3

[CANAL1.PAD1.LAD1]
LAD=1
NomLAD=CPS
NbAlias=0

[CANAL1.PAD1.LAD2]
LAD=2
NomLAD=Vitale
NbAlias=0

[CANAL1.PAD1.LAD3]
LAD=0
NomLAD=Log_SV
NbAlias=0

[DIR]
DirEXE=C:\WINDOWS

6.2 TEST DE LA CONNEXION PC / LECTEUR SV

Cette procédure décrit le test de connexion PC / Lecteur SV

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.

Sous C:\Windows, l'application CPGESW32.EXE permet de vérifier la validité de la chaine PC / LECTEUR SV (donc la configuration du fichier galss.ini). En double-cliquant dessus, ce programme vous permet de lire les données de la carte CPS.



Attention, si vous modifiez une valeur contenue dans le fichier galss.ini et souhaitez tester la modification ne pas oublier, soit de redémarrer l'ordinateur, soit d'arrêter GALSVW32.exe dans les processus du Gestionnaire de tâches.

En effet, Cpgesw32.exe (ou le logiciel de Télétransmission) lance ce processus qui tournera alors en tache de fond, ayant chargé le galss.ini une fois pour toutes. Si vous relancez cpgesw32.exe, le galsvw32.exe déjà chargé n'est pas réinitialisé et ce sont donc les anciennes valeurs qui restent actives.

Ce document est la propriété de DOCAPOST BPO. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, même partiellement, sans son autorisation écrite préalable.